

# GÖRING FERTIGGRASEN

## Verlege- und Pflegeanleitung

### Wie Sie Ihren Rollrasen richtig verlegen

Rollrasen verlegen ist unkompliziert. Die kleinen Rollen eignen sich ideal zum Verlegen von Hand – schnell und ohne Spezialmaschinen in Eigenregie machbar. Allerdings ist das Ausrollen der Soden fast der letzte Schritt. Zunächst steht die Bodenvorbereitung an, die der einer üblichen Rasenansaat entspricht. Dabei gilt es einige Dinge zu beachten.

#### 1. Messen und Bestellen



Messen Sie die Größe Ihres geplanten Rasens und kalkulieren Sie zusätzlich 5% Verschnitt ein. Bestellen Sie telefonisch, per E-Mail oder Fax Ihre benötigte Menge Rollrasen und vereinbaren Sie mit uns einen Anlieferungstermin.

Ihr Rasen wird dann erst kurz zuvor geschält und Sie erhalten frische Ware. Den Termin können Sie mit Ihrer Bodenvorbereitung abstimmen – die Verlegung noch am Tag der Rasenankunft ist optimal und wichtig für einen guten Start Ihres neuen Rasens.

# GÖRING FERTIGGRASEN

## 1. Bodenvorbereitung



Bereiten Sie den Boden vor, als wollten Sie Rasen ansäen. Lockern Sie tiefgründig gegen Staunässe und Verdichtungen. Sammeln Sie Steine, Pflanzen- und Wurzelreste ab, treten Sie die Fläche „Fuß an Fuß“ ab und planieren Sie die Fläche. Das Planum sollte trittfest sein, das heißt, Sie sollten beim Betreten keine Spuren hinterlassen.

Beachten Sie die Dicke der neuen Soden – bleiben Sie 2,0 - 2,5 cm unterhalb von Fußwegen oder Terrassen. Bringen Sie Starterdünger aus und harken Sie diesen leicht ein. **Starterdünger** und auch **Bodenaktivator** können Sie bei uns beziehen.

### **Sie möchten keine schwarzen Hügel auf Ihrem neuen Rasen?**

Dann empfehlen wir Ihnen unser Maulwurfschutzgewebe, es ist eine geeignete Methode den Maulwurf in seiner Arbeit auf Ihrer Rasenfläche zu stoppen und das Artgerecht ohne ihn zu töten!

Planen Sie bei der Neuanlage Ihres Rasens gleich eine funktionierende Maulwurfsperre mit ein. Das **Maulwurfschutzgewebe** aus umweltverträglichem Kunststoff wird direkt unter dem Rollrasen verlegt, so dass Maulwürfe ihre Erdhügel nicht an die Oberfläche drücken können.

Die 2 m breiten Bahnen des fein gewebten Schutzgewebes werden mit etwa 10 cm Überlappung auf der für den Rollrasen vorbereiteten Fläche ausgelegt. Zudem sollte das Schutzgewebe durchgängig bis zum Rasenrand / Mähkante verlegt sein und wenn möglich (Neuanlage) in die Mähkante eingearbeitet werden. Der Rollrasen wird dann einfach direkt auf dem Maulwurfschutzgewebe verlegt. Der Rasen durchwurzelt das Kunststoffgewebe. Für den Maulwurf gibt es kein Durchkommen mehr und er sucht sich ein anderes Revier.

# GÖRING FERTIGGRASEN

## 3. Der Rasen ist da und kann verlegt werden



Am besten beginnen Sie sofort nach Ankunft des Rasens mit dem Verlegen. Die Verpackungsfolie ist sofort zu entfernen! Muss der Rasen noch gelagert werden, sollten Sie die ersten 2-3 Lagen der Paletten abpacken und die Rollen einzeln an einen schattigen Ort legen. Einen Tag kann man so überbrücken. Danach müssen Sie die Rollen abrollen und feucht halten, um zu verhindern, dass die Soden austrocknen und gelb werden.

Harken Sie die Verlegefläche leicht auf, etwas lockerer Boden an der Oberfläche verbessert den Bodenschluss der Soden mit dem Unterboden. Starten Sie das Verlegen an der längsten geraden Kante Ihrer Rasenfläche. Legen Sie den Rasen dicht an dicht ohne Fugen und schneiden sie überstehende Ränder mit einem Messer zu. Ein passendes **Rasenmesser**, können Sie bei uns beziehen.

# GÖRING FERTIGGRASEN

## 4. Wässern - die kritische Phase



Der frisch verlegte Rasen darf nicht welken oder austrocknen! Die ersten 2-3 Wochen sollte der Rasen dauerhaft feucht gehalten werden, aber auch nicht im Wasser ertrinken. Wässern Sie so viel, dass Sode und auch der Boden darunter feucht sind, der Rasen aber noch begehbar bleibt. Bei heißem und windigem Wetter sollten Sie mehrmals täglich wässern, bei bedecktem Himmel oder Regenwetter können sie die Beregnung entsprechend verringern.

In dieser Anfangsphase bildet der Rasen neue Wurzeln und versorgt sich mehr und mehr selbst aus dem Boden mit Wasser. Danach können Sie die Bewässerung an die Wetterlage anpassen. In heißen, trockenen und windigen Perioden sollten Sie 1-2-mal pro Woche wässern mit 15-20 Litern pro m<sup>2</sup>. Die Bewässerung früh morgens ist optimal.

# GÖRING FERTIGGRASEN

## 5. Die Pflege Ihres neuen Rasens



Die ersten 3 Wochen sollten Sie Ihren neuen Rasen schonen, um eine gute Verwurzelung zu gewährleisten. Betreten ist natürlich erlaubt, denn etwa 5-10 Tage nach Verlegung muss der Rasen auch das erste Mal gemäht werden. Schneiden Sie generell den Rasen nicht tiefer als 4 cm und kürzen Sie das Gras pro Schnitt nicht mehr als um ein Drittel der Gesamthöhe. Häufiges Mähen, möglichst einmal wöchentlich mit scharfem Messer hält den Rasen schön dicht.

Dabei hat sich auch der Mulch Mäher bewährt. Dessen Schnittgutrückführung kommt dem Bodenleben zugute und spart die Entsorgung. Häufiges Mähen ist dann allerdings Pflicht. Möchten Sie einen Rasen in einem Top Zustand haben und sollten Sie keine Zeit haben Ihren Rasen regelmäßig zu mähen, empfiehlt sich der Einsatz eines automatischen Rasenmähers (Automower). Fragen Sie uns wir beraten Sie gerne zu diesem Thema. Düngen Sie 3-5-mal pro Jahr mit Rasenlangzeitdünger und vertikutieren Sie Ihren Rasen nicht. Den richtigen Dünger können Sie bei uns beziehen.